

# Tuberkulintest (PPD)

## Beskrivning av tillvägagångssättet



### Arbetsbeskrivning

- Dra upp ca: 0,13ml tuberkulin för att även den grå kanylen ska bli fylld, 0,1ml ska injiceras i.c. (intrakutant)
- Personen som ska stickas sitter avslappnat med armen på ett fast underlag
- Ingen sprit eller Emla-krem ska användas
- Injektionen utförs på underarmens ovansida längs med armen (se bild).
- Vinkla kanylöppningen uppåt för att underlätta att vätskan kommer precis under huden (i.c.)
- Lyckas injektionen bildas en väl synlig kvaddel
- Kvaddeln ska inte täckas med plåster eller dylikt
- Efter 3 dagar (72 timmar) mäts resultatet av van sjukvårdspersonal helst av den som utförde injektionen
- Mät rakt över armen med linjal (eller skjutmått) som på nedre bilden
- VIKTIGT mät endast indurationen = förhårdnaden om sådan bildats (ej rodnad)
- Ett knep: Ta en kulspetspenna, för över huden, vid förhårdnadens vägg tar det stopp gör samma sak på andra sidan, därefter mäter du mellan linjerna. (se bild)

### Material som behövs

- Tuberkulin (2 T.U./0,1ml)
- 1ml sprutor
- uppdragskanyl (rosa)
- 0,4x20mm kanyl (grå)
- Behållare för kanyler
- Linjal, helst mjuk finns hos SBL Vaccines eller Statens serum institut
- Eventuellt skjutmått

