

Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie (MRB)

Hitta i dokumentet

[Uppdaterat från föregående version](#)

Alla patienter har, enligt hälso- och sjukvårdenslagen, rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad MRB.

	Isolering Vård på eget rum med egen toalett. Patienten vistas på rummet med stängd dörr	Enkelrumsvård Vård på eget rum med egen toalett. Vistelse utanför rummet kan övervägas om patienten kan tillämpa god handhygien	Samvård Vård tillsammans med andra patienter. Tillämpa grundläggande vårdhygieniska rutiner	Belägga vådrum efter slutstäd
Misstänkt MRB <u>med</u> riskfaktorer Provsvar ej klart	Ja			Ja. Endast patienter <u>utan</u> riskfaktorer
Misstänkt MRB <u>utan</u> riskfaktorer Provsvar ej klart	Ja			Ja
Känd MRSA <u>med</u> riskfaktorer Notera riskfaktorer i journal Riskfaktorer för spridning: Infekterade sår, eksem, KAD, Dränage, trach och andra ev. "konstgjorda kroppsöppningar"	Ja			Undvik att belägga vådrummet tills godkänd ATP-mätning erhållits

Känd MRSA <u>utan</u> riskfaktorer	Ja			Undvik i möjligaste mån att belägga vådrummet tills godkänd ATP-mätning. Om beläggas → patienter utan riskfaktorer
	Isolering Vård på eget rum med egen toalett. Patienten vistas på rummet med stängd dörr	Enkelrumsvård Vård på eget rum med egen toalett. Vistelse utanför rummet kan övervägas om patienten kan tillämpa god handhygien	Samvård Vård tillsammans med andra patienter. Tillämpa grundläggande vårdhygieniska rutiner	Belägga vådrum efter slutstäd
Känd klassisk ESBL <u>med</u> riskfaktorer Notera riskfaktorer i journal Riskfaktorer för spridning: Diarré, Faeces-/urininkontinens, KAD/RIK, sår, trach	Patienter med diarré	Patienter med övriga riskfaktorer		Ja
Känd klassisk ESBL <u>utan</u> riskfaktorer			Ja. Förutsatt att patienten förstår och kan utföra en god handhygien	Ja
Känd ESBL_{carba} <u>med eller utan</u> riskfaktorer	Ja. På infektionsklinik förutsatt att inga medicinska hinder föreligger			Undvik att belägga vådrummet tills negativa miljöödlingsprovsvär erhållits
Känd VRE <u>med</u> riskfaktorer Notera riskfaktorer i journal Riskfaktorer för spridning: Diarré, Faeces-/urininkontinens, KAD/RIK, sår, trach	Ja			Undvik att belägga vådrummet tills negativa miljöödlingsprovsvär erhållits
Känd VRE <u>utan</u> riskfaktorer	Ja			Undvik i möjligaste mån att belägga vådrummet tills negativa

				miljöodlingsprovsvår erhållits. Om beläggas →patienter utan riskfaktorer
--	--	--	--	---

Tänk på att ur ett vårdhygieniskt perspektiv är det alltid tillåtet att vistas utomhus, exempelvis permission, promenad etc.

Uppdaterat från föregående version

2023-07-04 Redaktionell uppdatering

2026-04-17 ändrat miljöodling till ATP-mätning