

**OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Privata Vårdgivare;  
Röntgenmottagningen Halmstad

## Ultraljud kontrastinjektion uppdukning Röntgen

Röntgen Halmstad sjukhus

### Hitta i dokumentet

[Förberedelse](#)  
[Uppdukning och genomförande](#)  
[Uppdaterad utan ändring 2026-06-20 /Sara Andreasson](#)

### Förberedelse

Patienten kommer till väntrum 2 cirka 30 minuter före undersökningen. CT-personal sätter PVK (grön PVK med trevägskran, ej backventil) i vänster arm. Fråga patienten om eventuell känd hjärtsjukdom eller allergi, dokumentera i RIS.

### Uppdukning och genomförande

- Öppna inga förpackningar innan läkare har gett klartecken.
- Ta fram en 10 ml-spruta och en NaCl-spruta 9 mg/ml. Undersköterska får dra upp NaCl under läkares överseende.
- Ta fram SonoVue-kontrast (som läkare blandar).
- Sätt fast kontrastsprutan (rakt framifrån) och NaCl-sprutan på högra sidoinfarten av trevägskranen. Obs! Glöm inte att kontrollera att PVK:n fungerar.
- När läkaren ger klartecken kan du spruta in all kontrast snabbt, säg till att kontrasten är given. Därefter sprutar du snabbt in NaCl och stänger sedan trevägskranen.
- Den som ger kontrast ska dokumentera i RIS: Kontrast, mängd, administrationsväg, klockslag samt övriga läkemedel. Dokumentera eventuell hjärtsjukdom och allergi.
- Upprepa dokumentationen om det ges kontrast mer än en gång.
- Patienten ska ha kvar PVK:n 20 minuter efter injicering. Detta gäller inte ineliggande patienter, personal på avdelningen drar själva PVK:n.

**Uppdaterad utan ändring 2026-06-20 /Sara Andreasson**