

Pleuradrän inläggning metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Patientförberedelser](#)
[Läkemedel](#)
[Duka sterilt](#)
[Tillvägagångssätt](#)
[Efter punktion](#)

[Eftervård](#)
[Provtagningsanvisning](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Patientförberedelser

Röntgenjournal
Kontrollera så att patienten inte står på blodförtunnande medicin
Ta puls och blodtryck vid behov
Descutantvätt

Läkemedel

Klorhexidinsprit
Carbocain 10 mg/ml

Duka sterilt

Röntgenset och tork
Sterila engångsdukar
10 ml spruta och rosa nål samt 0,8 x 80 (grön – till bedövning)
Engångsskalpell
One-stepkateter 7F utan tråd
Trevägskran
Kopplings slang till uribag
Uribag
Drainfixförband

Tillvägagångssätt

1. Patienten ska halvsitta i sängen eller på sängkanten
2. Med hjälp av ultraljud markerar läkaren insticksstället
3. Tvätta med Descutantvätt på den sida dränet ska sitta
4. Sprittvätta och klä med dukar
5. Läkaren lägger lokalbedövning och gör ett snitt i huden
6. Koppla ihop One-stepkatetern
7. När dränet är på plats, koppla på kranen, mellankoppling och uribag
8. Sätt på lämpligt förband

Efter punktionen

Rådgör med läkaren om lungröntgen ska göras direkt efter tappningen eller om man ska vänta till dagen efter när det slutat att rinna.

Eftervård

Som rutin ska pleuradränet stängas en timma när det runnit ut 1 liter pleuravätska. Öppna igen och upprepa stängningen när det runnit ut ytterligare 1 liter. Anteckna på röntgenjournalen och meddela avdelningen.

Ska lungröntgen göras dagen efter krävs ny remiss.

Personal från avdelning hämtar patienten.

Provtagningsanvisning

Innan provtagning bör påsen hänga 1 timma.

Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Årlig uppdatering utan ändring.

2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-28: Tagit bort att Röntgen tar prover för odling