

Suprapubisk kateter metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)
[Steril uppdukning](#)
[Läkemedel](#)
[Tillvägagångssätt](#)

[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Förberedelser

Fasta 4 timmar. Ingen fasta vid akut undersökning.
PVK
Pre medicineras. Ordineras av ansvarig läkare.
Profylaktisk antibiotikabehandling. Ordineras av ansvarig läkare.
KAD stängd minst 20 minuter innan inläggning.
Röntgenjournal med patienten till Röntgen.

Steril uppdukning

Se uppdukningspärm i sterilrummet.

Läkemedel

Klorhexidinsprit
NaCl
Omnipaque 240 mg l/ml
Carbocain 10 mg/ml
Xylocaingel 2 %

Tillvägagångssätt

Patienten i ryggläge.
Descutantvätt.
Steriltvätt.
Ultraljudsledd punktion av urinblåsan.
Amplatzledare genom subclavianålen.
Kanalen till blåsan dilateras via ledaren.
Katetern förs på ledaren till rätt läge i urinblåsan. Kateter alt. kuffad silikonkateter. Om man lägger en silikonkateter, använd den ledare som följer med i paketet. Detta för att minska risken att kateter och ledare fastnar i varandra.
Fixeras med drain-fix. Koppla uribag.
Vid silikonkateterinläggning, kuffa med Glyco-Block

Eftervård

Eventuellt kan eftervård behövas. Anvisningar om detta lämnas i varje enskilt fall.

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Lagt till förberedelser profylaktisk antibiotikabehandling samt att KAD ska stängas 20 minuter innan inläggning. Info kring silikonkateter.

2020-03-19: Ersatt Ultralvist med Omnipaque och Carbocain med Xylocaingel. Lagt till om silikonkateter under Tillvägagångssätt.

2017-12-13: Tagit bort checklista, uribag. Ersatt Flexima 8F med endast kateter.